


ProVisionaire Plan ユーザーガイド



目次

ProVisionaire Plan について 4

ProVisionaire Plan とは	4
ProVisionaire Plan でできること	4
ProVisionaire Plan と ProVisionaire Cloud (Room Planner)の違い	4
動作環境	5
対応する部屋の条件	5

ProVisionaire Plan を開く・ファイルを保存する 6

ProVisionaire Plan を開く	6
ファイルを保存する	7

ProVisionaire Plan でプランを作成する 8

プランの作成の流れ	8
1. 手順ガイドに従って部屋の条件を入力する	8
2. 部屋の条件・配置を編集する	9
3. 設計する	10
4. 設計結果を確認する	11
音のカバーエリアのシミュレーション結果を確認する	12
機器一覧を確認する	13
結果を PDF 形式でエクスポートする	13
機器の台数を変更する（必要な場合）	14
部屋の条件の入力方法	15
部屋のサイズを指定する	15
家具の配置をする	16
要望を選択する	17
音のカバーエリアを配置する	18
騒音の発生源と場所を指定する	19
機器の設置が不可能な場所を指定する	20
オブジェクトの操作方法	21

高度な機能を利用する 23

ボイスリフトを設計する	23
ボイスリフトとは	23
ボイスリフトに対応するモデル	23
ボイスリフトのプランを作成する	23

画面の説明 24

部屋条件の入力・手順ガイドの表示	24
配置ビューの表示切り替え・編集ツール	25
設計・結果ボタン	27
アプリケーションメニュー	28

本ガイドの内容について

本ガイドは、ProVisionaire Plan の使用方法について説明しています。

- 本ガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- 本ガイドの一部、または全部を無断で複製・改変することはできません。
- 本ガイドの使用結果やその影響については、一切責任を負いません。
- 本ガイドに掲載されているイラストや画面は、操作説明を目的としたものです。
- 本ガイドは、Windows 11 での操作・画面を例に説明しています。
- 本ガイドは、予告なしに変更することがあります。最新のユーザーガイドは、ProVisionaire サイトからダウンロードできます。
<https://www.yamaha.com/2/provisionaire/>

商標について

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他掲載されている会社名および製品は、各社の商標および登録商標です。

ProVisionaire Planについて

ProVisionaire Planとは

ProVisionaire Plan は、会議室やセミナー室などに設置する音響システムの構成を提案する Web アプリケーションです。部屋の情報や環境・要望を入力するだけで、遠隔会議用ワンストップサウンドソリューション「ADECIA」を使用した音響システムの構成を自動で設計します。

ProVisionaire Planでできること

✓ ブラウザーを使用して、すぐに使うことができます

ソフトウェアのインストールが不要な Web アプリケーションのため、必要なときにすぐに始めることができます。

✓ 部屋の広さ・要件から、適した機器と配置を自動設計できます

部屋の広さや既存の家具・障害物やノイズ発生源の位置を入力していくと、その環境に適した機器と配置を自動で設計できます。

✓ マイクやスピーカーのカバーエリアを可視化して確認できます

設計どおりに設置したときのマイク・スピーカーのカバーエリアを確認できます。提案の妥当性を示したり、機器の構成や台数を変更したときに希望どおりにエリアをカバーしているかを確認したりすることができます。

➤ [音のカバーエリアのシミュレーション結果を確認する](#)（12 ページ）

✓ 「ボイスリフト」に対応したプランを設計できます

ボイスリフトに対応した音響システムの構成・配置を自動設計できます。

➤ [ボイスリフトを設計する](#)（23 ページ）

✓ 部屋情報や設計結果を PDF 形式でエクスポートできます

PDF ファイルとして、または紙に印刷して、設計結果を共有または提案するために使用できます。

➤ [結果を PDF 形式でエクスポートする](#)（13 ページ）



ProVisionaire Plan は、機能の追加や改善のためにアップデートを継続的にを行っています。アップデートの内容は、ProVisionaire Plan の [Top 画面](#) からご確認ください。（6 ページ）

ProVisionaire PlanとProVisionaire Cloud (Room Planner)の違い

ProVisionaire Plan は、ProVisionaire Cloud の Room Planner 機能の一部を利用できます。利用できる機能は以下の通りです。ProVisionaire Plan で保存したプランファイルは、ProVisionaire Cloud でも開くことができます。

利用できる主な機能	ProVisionaire Plan	ProVisionaire Cloud (Room Planner)
プランの自動設計	✓	✓
設計結果を PDF ファイルへエクスポート	✓	✓
ボイスリフト対応のプランを自動設計	✓	✓
設計結果をプランファイルとして保存（拡張子：pvplan）	✓	✓
設計結果をシステムセットアップ用ファイルとしてエクスポート（拡張子：plcf1）	—	✓
画像認識を使用したプラン自動設計	—	✓
ProVisionaire Cloud のそのほかの機能を利用	—	✓

詳しくは「ProVisionaire Cloud - Room Planner ユーザーガイド」を参照してください。

動作環境

ProVisionaire Plan はブラウザで動作する Web アプリケーションです。インターネットに接続した状態で、以下のブラウザで動作します。

- Microsoft Edge
- Google Chrome

※上記の最新バージョンのブラウザを推奨します。

※コンピューター以外の端末での動作保証はしていません。

※Windows のタッチパネルによる操作の動作保証はしていません。

対応する部屋の条件

ProVisionaire Plan が対応する部屋の条件は以下の通りです。

部屋の広さ	最小寸法：幅 2.0 m / 奥行 2.0 m / 高さ 2.0 m
	最大寸法：幅 15.0 m / 奥行 15.0 m / 高さ 4.0 m
部屋の形状	直方体

ProVisionaire Planを開く・ファイルを保存する

ProVisionaire Planを開く

ブラウザで ProVisionaire Plan の URL へアクセスすると、Top 画面が開きます。

ProVisionaire Plan

<https://provisionaire.yamaha.com/pvplan/>

Top 画面



[新規]ボタン 新しいプランを作成します。

[開く]ボタン 保存したファイルの続きからプランを作成します。
ファイル選択画面が開きます。ファイルを選択し、[開く]ボタンを押してください。

更新情報 ProVisionaire Plan のアップデート内容を確認します。
別ウィンドウで「主なアップデート内容」ページが開きます。

✓ **[新規]ボタンまたは[開く]ボタンを押すと、利用規約が開きます。利用規約を最後までお読みください。同意にチェックのうえ[次へ]ボタンを押すと、プランを作成する画面に進みます。**

➤ ProVisionaire Plan でプランを作成する (8 ページ)



- 利用規約は、次の画面に進んだあとも画面左下のリンクから確認できます。
- 以下の条件が揃ったファイルを開くと、閲覧モードになり、ダイアログが表示されます。
 - 新しい機能に対応していないバージョンのファイル
 - 結果画面（自動設計した状態）で保存したファイル


閲覧モードで開いたときは、部屋の条件のどれか一部を編集することでモードが解除され「編集画面」の状態になります。

➤ 部屋の条件・配置を編集する (9 ページ)

ファイルを保存する


作成したプランを、コンピューターに保存します。保存したプランファイル（拡張子.pvplan）は、Top 画面から開くことができます。

1. [保存]ボタンを押す



ファイル名入力画面が表示されます。

2. ファイル名入力画面にファイル名を入力し[保存]ボタンを押す



ブラウザ指定のダウンロードフォルダーにファイルが保存されます。



お知らせ

- 新規作成画面では、[保存]ボタンが無効状態でプランを保存できません。プランを保存するには、すべての条件を入力して新規作成画面を終了させてください。
 - 新規作成画面：[手順ガイドに従って部屋の条件を入力する](#)（8 ページ）
- ProVisionaire Plan で作成したプランファイル（拡張子：pvplan）は、ProVisionaire Cloud クラウドサービスの Room Planner でも開くことができます。

ProVisionaire Planでプランを作成する


プランの作成の流れ

1. 手順ガイドに従って部屋の条件を入力する



新規作成画面

新規作成画面では、手順ガイドに従い、部屋の条件(①)を順番に入力していきます。[次へ]ボタン(④)を押すと、次の条件入力画面に進みます。入力した内容は、後から編集画面で修正できます。




No.	内容	説明	参照ページ
①②	部屋の条件を入力する	部屋の条件を順番に入力します。	15 ページ
③④	手順ガイド	④ のボタンを押すと次の条件入力画面に進みます。	24 ページ
⑤	配置ビュー	①② で設定した内容が表示されます。	25 ページ
⑥⑦	配置ビューのツール	配置ビューの操作を行うボタン・ツールです。	25 ページ
⑧⑨⑪	配置ビューの表示切り替え	配置ビューの表示を切り替えるボタンです。 (⑩ は、新規作成画面では無効状態)	25 ページ
⑫	設計 (無効状態)	新規作成画面では、設計・エクスポート・保存ができません。	
⑬	エクスポート (無効状態)		
⑭	保存 (無効状態)		

✓ すべての条件を入力して [OK]ボタン(④)を押すと、新規作成画面が終了します。

➤ [2. 部屋の条件・配置を編集する](#) (9 ページ)


2. 部屋の条件・配置を編集する



編集画面

編集画面では、必要に応じて部屋の条件(①)を指定して内容を編集します。編集の必要がなければ、そのまま設計(⑫)・保存(⑭)します。編集画面では以下のことができます。

- 設計する (⑫) 10 ページ
- ファイルを保存する (⑭) 7 ページ



No.	内容	説明	参照ページ
①②	部屋の条件を編集	編集したいメニューを選択して入力・配置します。	15 ページ
③④	手順ガイド (非表示)	編集画面に手順ガイドは表示されません。	
⑤	配置ビュー	①② で設定した内容が表示されます。	25 ページ
⑥⑦	配置ビューのツール	配置ビューの操作を行うツールボタンです。	25 ページ
⑧⑨⑪	配置ビューの表示切り替え	配置ビューの表示を切り替えるボタンです。 (⑩ は編集画面では無効状態です)	25 ページ
⑫	設計	自動設計を行います。	10 ページ
⑬	エクスポート (無効状態)	編集画面では、エクスポート (PDF 形式でダウンロード) ができません。	
⑭	保存	ファイルを保存します。	7 ページ

✓ すべての部屋の条件を入力し終えたら [設計]ボタン(⑫)を押してください。

➤ 3. 設計する (10 ページ)

3. 設計する




設計

[設計]ボタンを押すと、自動設計が開始されます。



設計が完了すると、設計完了ダイアログが表示されます。



✓ [OK]ボタンを押すと、設計の結果画面が表示されます。

➤ 4. 設計結果を確認する (11 ページ)

✓ ダイアログに注意が表示されている場合は、提案に従って部屋を編集してください。



お知らせ

条件によっては、設計が完了するまで最大 30 秒ほどかかる場合があります。


4. 設計結果を確認する



結果画面

結果画面では、入力した条件に適した機器が配置ビュー(⑤)に配置されます。結果画面では以下のことができます。

- ファイルを保存する (⑭) 7 ページ
- 音のカバーエリアのシミュレーション結果を確認する (⑩) 12 ページ
- 機器一覧を確認する(⑫) 13 ページ
- 結果を PDF 形式でエクスポートする (⑬) 13 ページ
- 機器の台数を変更する(必要な場合) (⑫) 14 ページ




配置や条件を編集すると、編集画面に戻り[設計]ボタンに **!**(通知バッジ) が表示されます。変更した内容を設計に反映したい場合は、[設計]ボタンを押して再度設計してください。



音のカバーエリアのシミュレーション結果を確認する

結果画面では、マイクとスピーカーのカバーエリアをシミュレートして表示できます。マイク・スピーカーのカバーエリアが希望どおりに表示されているか確認してください。




カバーエリアのシミュレーションのドロップダウンで、表示したいカバーエリアを選択します。

なし	カバーエリアの表示をしない
マイク	マイクのカバーエリアを表示する
スピーカー	スピーカーのカバーエリアを表示する

ボイスリフト対応のプランの場合

要望画面の[詳細の設定]で“ボイスリフト”にチェックが入っている場合は、ボイスリフトのシミュレーションも確認できます。



1. カバーエリアのシミュレーションのドロップダウンで、表示したいカバーエリアを選択する

なし	カバーエリアの表示をしない
マイク	マイクのカバーエリアを表示する
スピーカー	スピーカーのカバーエリアを表示する
話声 ボイスリフト/オン	ボイスリフトで拡声された話者音声のカバーエリアを表示する
話声 ボイスリフト/オフ	話者の自然発声（肉声）の可聴エリアを表示する


2. [話声 ボイスリフト/オン]または[話声 ボイスリフト/オフ]を選択した場合：

話者の位置を想定してドラッグして移動できます。話者の位置に応じてカバーエリアが変化します。


話者の位置を指定してカバーエリアを確認する

配置ビューに ●（話者）が表示されます。実際に想定される位置に、話者をドラッグして配置すると、話者の位置に応じてカバーエリアが変化します。想定されるすべての位置で、カバーエリアに問題がないか確認してください。


話者を配置できるのは、話者をドラッグしたときに表示される ●（配置可能場所）のみです。



1. [機器一覧]ボタンを押す



④ [OK]ボタンを押して、機器一覧を閉じます。



ProVisionaire Plan ユーザーガイド 13

機器の台数を変更する（必要な場合）

自動設計した結果、機器の台数が多かった場合は、各機器の台数を減らしたうえで再設計できます。

1. [台数調整]ボタンを押す



台数調整画面が表示されます。

2. 台数調整画面で機器の台数を変更する



機器の台数を変更する

- ① 台数を減らすことができる機器に **-**（マイナス）ボタン、またはドロップダウンが表示されます。
- ② 設計結果には含まれない機器で、追加できる機器には、**+**（プラス）ボタンが表示されます。

元の設計台数に戻す

- ③ **リセット**（リセット）ボタンを押すと、変更した内容がリセットされ、元の設計台数に戻ります。

再設計する

- ④ 台数を変更すると、[設計]ボタンが有効になります。

3. 台数調整画面で[設計]ボタン(④)を押すと、変更した台数で再設計を開始する

- ✓ 設計が完了すると、台数調整した結果画面が表示されます。
 - ✓ 音のカバーエリアが希望に沿っているか確認してください。
- [音のカバーエリアのシミュレーション結果を確認する](#)（12 ページ）


部屋の条件の入力方法

部屋の条件を入力する方法について説明します。

ボタン	入力内容	詳細ページ
	部屋のサイズを指定する	15 ページ
	家具の配置をする	16 ページ
	要望を選択する	17 ページ
	音のエリアを配置する	18 ページ
	騒音の発生源と場所を指定する	19 ページ
	機器の設置が不可能な場所を指定する	20 ページ

部屋のサイズを指定する

部屋のサイズと正面の方向を指定します。




部屋の指定項目

部屋の寸法	Width（幅）、Length（奥行き）、Height（高さ）を入力します。入力した値の単位を“メートル/フィート”から選択してください。
部屋の方向	配置ビューの正面方向（ディスプレイなどを設置する方向）を指定します。指定した正面方向は、マイク・スピーカーの自動設計に影響します。

家具の配置をする

部屋に家具を配置します。家具の大きさや位置を指定してください。



家具の種類

机	机の形に合ったアイコンを押して配置します。
椅子	椅子を配置します。音のカバーエリアを自動配置する場合は、椅子の場所や向きに応じて聞き手の位置が予測されます。
ディスプレイ	ディスプレイを配置します。設置する高さも調整する必要があります。
演台	演台を設置します。音のカバーエリアを自動配置する場合は、演台に話者がいると想定されます。


家具の配置方法

配置する家具のアイコンを押すと、部屋の床の隅（配置ビューの X 軸と Y 軸の原点）に配置されます。位置や大きさを指定してください。ディスプレイなど、床に接地していない場合は、アングルを変更して高さを指定してください。詳しくは、オブジェクトの操作方法を参照してください。

▶ [オブジェクトの操作方法](#)（21 ページ）




家具の配置の変更は、家具の画面でしか行うことができません。
家具のメニューを選択した状態で、各エリアを非表示にしてから配置を変更するとスムーズです。



☑ 要望を選択する

機器の配置に関する要望を選択します。選択した要望に適した機器を自動で選定します。ボイスリフトに対応した設計をする場合は、この画面で選択します。



要望

該当する要望がある場合は、チェックを入れてください（複数選択可）。




お知らせ

選択した要望が、設計結果にすべて反映されるとは限りません。

詳細設定

[詳細設定]を開くと、詳細の設定を行うことができます。



ボイスリフト

ボイスリフトに対応した設計をする場合は、“ボイスリフト”にチェックを入れます。

➤ [ボイスリフトを設計する](#)（23 ページ）

素材の選択


“ボイスリフト”にチェックが入っているときに表示されます。天井・壁・床の素材が、吸音性のものかどうかを選択します。

i（インフォメーション）マークを押すと、それぞれの素材の例が表示されます。



音のカバーエリアを配置する

マイクとスピーカーでカバーしたいエリアを配置します。



エリアの種類

話者エリア	話者がいるエリア（マイク・スピーカーでカバーしたいエリア）を配置します。
聴者エリア	聴者がいるエリア（スピーカーでカバーしたいエリア）を配置します。
ハンドマイクエリア	ハンドマイクを使用したい位置を配置します。
自動配置	[自動配置]ボタンを押すと、カバーエリアが自動で配置されます。


エリアの配置方法

はじめてこの画面を表示したときは、椅子と演台の位置に応じてカバーエリアが自動配置されます。
変更する場合は、自動配置されたオブジェクトを修正するか、オブジェクトを削除して新たにカバーしたいエリアを配置してください。操作方法は、オブジェクトの操作方法を参照してください。

- [オブジェクトの操作方法](#)（21 ページ）

騒音の発生源と場所を指定する

騒音を発生する機器が設置されている場合は、種類と場所を指定します。指定した騒音源はマイク・スピーカーの自動設計に影響します。



騒音源の種類

エアコン	天井に配置されます。
卓上プロジェクター	机のオブジェクトの上に配置してください。
天井吊プロジェクター	天井に配置されます。
サウンドマスキングスピーカー	天井に配置されます。 サウンドマスキングスピーカーとは、マスキング音を流し、周囲の会話の内容を聞き取りにくくするための機器です。

騒音源の配置方法


騒音源のアイコンを押すと、部屋の隅（配置ビューの X 軸と Y 軸の原点）にオブジェクトが配置されます。位置を指定してください。

詳しくはオブジェクトの操作方法を参照してください。

- [オブジェクトの操作方法](#)（21 ページ）

機器の設置が不可能な場所を指定する

天井や壁にマイクやスピーカーを取り付けられない場所（照明・空調・窓など）がある場合は、設置不可エリアを指定します。




設置不可エリアの種類


天井 天井の設置不可エリアを指定します。

壁 壁の設置不可エリアを指定します。配置したい方向の壁のアイコンを押します。

設置不可エリアの配置方法

- [天井]の設置不可エリアのアイコンを押すと、部屋の天井の隅にオブジェクトが配置されます。
- [壁]の設置不可エリアのアイコンを押すと、その面の壁の隅（X軸とY軸の原点）にオブジェクトが配置されます。オブジェクトは、配置された壁の面からのみ表示や変更ができます。アングルボタンと （反転ビュー）ボタンを使用してオブジェクトを表示してください。

例：向こう側の壁に配置した場合



- オブジェクトの編集方法については、オブジェクトの操作方法を参照してください。
 - [オブジェクトの操作方法](#)（21 ページ）
- ✓ 新規作成画面の場合：設置不可エリアの配置が完了したら、[OK]ボタンを押します。手順ガイドが終了し、設計を行うことができます。
 - [設計する](#)（10 ページ）

オブジェクトの操作方法

家具や機器・エリアの配置は、配置ビュー内でオブジェクトを操作して行います。




オブジェクトを操作するときは、選択ツールを使用します。
その他のボタン・ツールの使い方については、画面の説明ページを参照してください。

＞ 画面の説明：配置ビューの表示切り替え・編集ツール（25 ページ）

配置する

1. 天面からのアングル表示を選択します（デフォルト）。
2. 設定パネル上のアイコンを押すと、オブジェクトが配置ビューの部屋の左上に配置されます。



選択する

編集するオブジェクトを選択します。
編集したいオブジェクトの条件画面を表示してください。
(例：家具は、家具の画面でのみ配置・選択できます)

以下のどちらかの方法で選択します。


1 つのオブジェクトを選択する場合：

- オブジェクトにマウスのカーソルを合わせて、オブジェクトの色が変わった状態でクリックする

複数のオブジェクトを選択する場合：

- Ctrl キーを押しながら選択したいオブジェクトをクリックする
- マウスのカーソルで、選択したいすべてのオブジェクトが触れるようにドラッグし、まとめて選択する

家具の配置を編集する場合は、家具のメニュー画面を開く



オブジェクトの色が変わったらクリックする



オブジェクトをまとめて選択する



大きさを指定する

大きさが指定できるオブジェクトを選択すると、設定バーが表示されます。

以下のどちらかの方法で大きさを指定します。


マウスで拡大・縮小する場合：

- オブジェクトのポイントの上にマウスのカーソルを移動し、矢印が表示されたらドラッグして拡大・縮小します


設定バーに数値を入力して指定する場合：

- 設定バーに直接数値を入力して指定します。
- オブジェクトの中心点から拡大・縮小されるため、壁に接している場合は拡大できません。マウスでオブジェクトを拡大するか、壁から離してから設定してください。

マウスで拡大・縮小する




設定バーに数値を入力して指定する



位置を調節する


オブジェクトを選択し、実際の配置に合わせて位置を調節します。

- 選択したオブジェクトと、壁や天井の距離が表示されます。
- マウスでドラッグするか、キーボードの矢印キーで移動できます。




回転する（回転できるオブジェクトの場合）

回転できるオブジェクトを選択すると、回転ハンドルが表示されます。回転ハンドルにマウスのカーソルを合わせると矢印が表示されます。この状態でドラッグすることで、オブジェクトを回転させることができます。




複製する

同じオブジェクトが必要な場合は、コピー&ペーストで必要な数に増やすことができます。ペーストしたオブジェクトは、配置ビューの部屋の左上に配置されるので、位置を調整します。




アングルを切り替えて高さを設定する

床や天井に接地しないオブジェクトは、高さを指定する必要があります。側面または背面・正面のアングルで高さを指定してください。

- 側面または背面・正面のアングルを表示している場合は、手前側に配置したオブジェクトのみ表示や編集ができます。
- 反対側に配置したオブジェクトを表示させるには、（ビューの反転）ボタンを押してビューを反転させます。


高さを指定する



3D プレビューで確認する

[3D Preview]ボタンを押して 3D プレビューを全画面表示で確認します。

- 配置ビューの部屋をドラッグすることで、360 度回転して確認できます。



高度な機能を利用する

ボイスリフトを設計する

ProVisionaire Plan は、ボイスリフトに対応した音響システムを設計できます。ボイスリフトに最適なマイクとスピーカーの配置を自動で設計します。

ボイスリフトとは

ボイスリフトは、マイクで収音した話者の声を増幅・調整し、複数のシーリングスピーカーによって広い空間でも部屋にいるすべての参加者に自然で明瞭な声が聞こえるようにする仕組みです。

ボイスリフトに対応するモデル

プロセッサ	RM-CR
シーリングマイクロフォン	RM-CG
ワイヤレスグースネックマイクロフォン	RM-WGS RM-WGL
シーリングスピーカー	VXC2P
ワイヤレスアクセスポイント	RM-WAP-8 RM-WAP-16

※V3.0.0以降のバージョンのファームウェアをご使用ください。V2.8.0以前のバージョンは、ボイスリフトのオートセットアップに対応していません。

ボイスリフトのプランを作成する

ボイスリフトのプランの作成方法

1. 部屋の条件をすべて入力する

▶ [ProVisionaire Plan でプランを作成する](#) (8 ページ)

要望選択画面でボイスリフトの設定をする

ボイスリフト対応のプランを作成するには、要望選択画面の[詳細設定]で“ボイスリフト”にチェックを入れる必要があります。さらに天井・壁・床の素材が、吸音性のものかどうかを選択します。

▶ [要望を選択する](#) (17 ページ)

2. 設計する

すべての入力が終わったら、[設計]ボタンを押して自動設計をします。

▶ [設計する](#) (10 ページ)

3. 結果画面で、希望どおりのエリアがカバーされているかを確認する

カバーエリアのシミュレーションのドロップダウンで、[話声 ボイスリフト/オン]や[話声 ボイスリフト/オフ]を選択し、ボイスリフトのオン/オフでのシミュレーションでボイスリフトの効果を確認します。

必要に応じて部屋の条件を編集のうえ再設計してください。

▶ [音のカバーエリアのシミュレーション結果を確認する](#) (12 ページ)




お知らせ

ProVisionaire Cloud (Room Planner) を使用すると、ボイスリフト対応のプランをプロセッサ「RM-CR」の自動セットアップ機能を使って自動設定することができます。
詳しくは、「ProVisionaire Cloud - Room Planner ユーザーガイド」を参照してください。

画面の説明

この章では、用途別に画面の詳細な説明をしています。必要に応じてご確認ください。

部屋条件の入力・手順ガイドの表示



① 部屋条件の入力

アイコン	入力内容	詳細ページ
	部屋のサイズを指定する	15 ページ
	家具の配置をする	16 ページ
	要望を選択する	17 ページ
	音のエリアを配置する	18 ページ
	騒音の発生源と場所を指定する	19 ページ
	機器の設置が不可能な場所を指定する	20 ページ

② 設定パネル

選択している条件の設定項目が表示されます。


③ 手順ガイド（新規作成画面のときのみ表示）

この画面で何をするのか、吹き出しで説明が表示されます。

④ 手順ボタン（新規作成画面のときのみ表示）

[次へ]ボタンを押すことで次の画面に移動します。順番にすべての条件を入力すると手順ガイドが終了します。

配置ビューの表示切り替え・編集ツール



⑤ 配置ビュー

部屋の配置図とカバーエリアが表示されます。左下には、3D プレビューが表示されます。3D プレビューは、ドラッグすることで配置ビュー内の好きな場所に移動することができます。

⑥ 編集ツール

配置ビュー(⑤)のオブジェクトを移動・編集するときに使います。

移動ツール



ボタン	用途	説明
	選択ツール	配置ビュー内のオブジェクトを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ボタンを選択すると、カーソルが矢印の表示になります。 マウスのドラッグ操作やキーボードの矢印キーで選択したオブジェクトの位置を移動します。
	手のひらツール	カンバスの位置を移動します。 <ul style="list-style-type: none"> ボタンを選択すると、カーソルが手の形の表示になります。 ドラッグすることで、カンバスの位置を移動します。

移動ツール ※3D プレビュー(⑪)時のみ表示

ボタン	用途	説明
	回転	3D プレビューをドラッグして 360 度回転します。
	移動	3D プレビューの部屋の位置を上下左右に移動します。



操作ツール ※オブジェクトを編集する画面にのみ表示

ボタン	用途	説明
	コピー	オブジェクトを選択した状態で押すと、オブジェクトをコピーします。コピーした対象は条件を切り替えたときに消去されます。

	ペースト	コピーしたオブジェクトをペーストします。
	削除	選択したオブジェクトを削除します。



⑦ 拡大縮小ツール

配置ビュー(⑤)の表示を拡大・縮小します。

ボタン	用途	説明
	拡大/縮小	表示を拡大・縮小します。押すたびに 10% ずつ倍率が変わります。
	表示倍率	表示倍率を示します。

⑧ アングル変更ボタン

配置ビュー(⑤)で表示する部屋のアングルを切り替えます。

天面からのアングル	側面からのアングル	背面からのアングル
		







⑨ エリアの表示／非表示

以下のエリアの表示・非表示をトグルで切り替えます。



カバーしたいエリア	騒音源	設置不可エリア
 	 	 

⑩ カバーエリアのシミュレーション表示の切り替え


マイク・スピーカーのカバーエリアのシミュレーション表示をトグルで切り替えます。

カバーエリアのシミュレーション	
<div> <div>カバーエリアのシミュレーション</div> <div>  非表示 </div> <div>  非表示 </div> <div>  マイク </div> <div>  スピーカー </div> <div>  話声 ボイスリフト/オン </div> <div>  話声 ボイスリフト/オフ </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> なし：カバーエリアの表示をしない マイク：マイクのカバーエリアを表示する スピーカー：スピーカーのカバーエリアを表示する <p>ボイスリフト対応プランの場合のみ表示：</p> <ul style="list-style-type: none"> 話声 ボイスリフト/オン：ボイスリフトで拡声された話者音声のカバーエリアを表示する 話声 ボイスリフト/オフ：話者の自然発声（肉声）の可聴エリアを表示する

⑪ 3D Preview ボタン／ビューの反転ボタン




ボタン	用途	説明
	3D プレビューを拡大/縮小	3D プレビューを配置ビュー全体に表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ボタンをもう一度押すと、通常表示に戻ります。 3D プレビューの全体表示の状態では、配置の編集はできません。
	ビューを反転	逆方向から見たビューに切り替えます。 <ul style="list-style-type: none"> アングル変更ボタン(⑧)が横方向・後方のアングルを選択している場合にのみ表示されます。 壁に配置したオブジェクトは、手前側のアングルからのみ表示されます。

設計・結果ボタン









⑫ [設計]ボタン / [機器一覧]ボタン / [台数調整]ボタン

ボタンの機能


ボタン	説明	詳細ページ
 設計	入力した条件から自動設計を行います。	10 ページ
 機器一覧	設計を行った結果の提案機器一覧画面を開きます。	13 ページ
 台数調整	提案機器台数変更画面を開きます。	14 ページ

画面により表示されるボタンが異なります。

ボタンの表示

画面	ボタンの表示	説明	詳細ページ
新規作成画面	 機器一覧  設計	どちらも押すことはできません。	8 ページ
編集画面	 機器一覧  設計	設計を行うことができます。編集画面で設計を行うと、結果画面が表示されます。	9 ページ
結果画面	 機器一覧  台数調整	機器一覧画面の表示と台数調整ができます。機器の台数の変更を行い[設計]を行うと、編集画面に戻ります。	11 ページ

アプリケーションメニュー

**⑬ [エクスポート]ボタン**

部屋条件と設計結果を PDF 形式でエクスポートします。

▶ 結果を PDF 形式でエクスポートする (13 ページ)

⑭ [保存]ボタン

プランを保存します。保存したプランファイルは、Top 画面から開くことができます。

※新規作成画面では、プランを保存できません。すべての条件を入力して新規作成画面を終了させてください。

▶ ファイルを保存する (7 ページ)

⑮ ファイル名

プランのファイル名が表示されます。

⑯ ホームボタン

Top 画面に戻ります。

⑰ 通知ボタン

ProVisionaire Plan のお知らせを表示します。

